Modalità di installazione / aggiornamento procedure EASY-WIN (ES_Aggiorna.doc, 08-08-2018)

Se si tratta di un aggiornamento, fare un salvataggio di TUTTI gli archivi.
Preferibilmente salvare l'intera cartella EASYWINS residente sul Server e il
file ESL0UNI0.DLL residente nella cartella di sistema di Windows (C:\Windows\System)

Per ambienti con versione del sistema operativo da Windows Vista e successivi occorre azzerare il cursore dell'UAC (controllo account utente).

Il supporto di installazione / aggiornamento può essere un CD-ROM o una chiavetta USB (da ora in poi "supporto").
Inserire il supporto; se l'apposita opzione di sistema è attivata attendere l'avvio del programma ESP0INST.EXE

Se non dovesse partire automaticamente individuare il programma Esp0inst.exe presente sulla partizione principale del supporto:
- per ambiente con sistema operativo sino a Windows Xp, avviare con doppio click il programma Esp0inst.exe
- per versioni del sistema operativo da Windows Vista e successivi effettuare clic con tasto destro sul nome file "Esp0inst.exe", selezionare proprietà e spuntare "esegui come amministratore"

Se si dovesse verificare un errore del tipo "MSVBVM60.DLL non trovata…", aprire la cartella del CD-ROM Easywin_Setup\Setup_BA e avviare con doppio click il programma Setup.exe.
Se richiesto ("…alcuni files non sono aggiornati…"), riavviare il sistema ed eseguire nuovamente la procedura.
Indicare l'unità su cui installare / aggiornare riferendosi sempre e solo alla partizione principale della stessa (nella forma C:\, D:\, etc.). Non è ammesso specificare alcuna sottocartella.

All'apertura della finestra del programma di installazione / aggiornamento (ESP0INST.EXE), scegliere la procedura da installare / aggiornare.

La procedura Librerie e Controlli (Setup_BA) **deve essere installata / aggiornata in ogni caso, sia sul Server che su ogni postazione aggiuntiva, prima di ogni altra procedura da installare o aggiornare.**
Se richiesto ("…alcuni files non sono aggiornati…"), riavviare il sistema ed eseguire nuovamente la procedura.
Indicare l'unità su cui installare / aggiornare riferendosi sempre e solo alla partizione principale della stessa (nella forma C:\, D:\, etc.). Non è ammesso specificare alcuna sottocartella.

Le Procedure Generiche (ES), Contabilità Generale (CG) e Magazzino Documenti (MA) devono essere installate / aggiornate in ogni caso (dopo aver installato / aggiornato Librerie e Controlli) **solo sul Server**.
Confermare la cartella di residenza dei files di origine (?:\Easywin_Setup\Varie_<ES CG MA>)
Indicare con cura se si tratta di un Aggiornamento o di una nuova Installazione per il gruppo di procedure.
Attenzione: L'opzione di Installazione (da confermare attivando l'apposito checkbox) sostituisce gli archivi di base già eventualmente presenti sul disco con quelli campione presenti sul supporto di installazione.

Le altre procedure applicative "singole" (…, CT, LB, MF, RS) devono essere installate / aggiornate solo se ufficialmente licenziate (comunque dopo aver installato / aggiornato Librerie e Controlli) **solo sul Server**.
Confermare la cartella di residenza dei files di origine (?:\Easywin_Setup\Varie_??)
Come disco di destinazione indicare la stessa unità specificata nell'installazione / aggiornamento di Librerie e Controlli (nella forma C, D, etc.)
Indicare con cura se si tratta di un Aggiornamento o di una nuova Installazione per la specifica procedura.
Attenzione: L'opzione di Installazione (da confermare attivando l'apposito checkbox) sostituisce gli archivi di base già eventualmente presenti sul disco con quelli campione presenti sul supporto di installazione.

Se si tratta di una prima installazione, installare (sia sul Server che su ogni postazione aggiuntiva) tutti i fonts presenti nella cartella ?:\Easywin_Setup\Varie_FONTS del supporto di installazio**ne**. A tale scopo usare Start, Impostazioni, Pannello di controllo, Tipi di carattere, Installa nuovo tipo di carattere e indicare il percorso della cartella Varie_FONTS del supporto di installazione.

L'icona da creare sul Desktop del **Server** per avviare le procedure EASY-WIN deve riferirsi al programma **?:\EASYWINS\EASYWIN\PROGR\ESP\ESP0EASY.EXE** presente sul Server (? Indica l'unità fisica che contiene la cartella EASYWINS).

Se sono previste postazioni aggiuntive:

Se l'ambiente prevede postazioni aggiuntive è necessario che la cartella **?:\EASYWINS** prevista **solo** sul Server sia condivisa con nome EASYWINS in lettura e scrittura e ad essa, per ogni postazione aggiuntiva, venga collegata / mappata un'unità di rete (sincerarsi che il collegamento si ripeta automaticamente a ogni avvio della postazione).

L'icona da creare sul Desktop delle **postazioni aggiuntive** per avviare le procedure EASY-WIN deve riferirsi allo stesso programma, accessibile, grazie all'unità di rete che si connette al Server e rappresenta la cartella ?:\EASYWINS dello stesso, con il percorso **?:\EASYWIN\PROGR\ESP\ESP0EASY.EXE** (? indica in questo caso l'unità di rete di collegamento al Server).
Nel caso che la postazione aggiuntiva sia in ambiente Windows 8 e successivi, occorre salvare sul disco del Pc i file .bat denominati EasyWin.bat e ChiudiEasy.bat; effettuare sul desktop un collegamento a tali file .bat e caratterizzare i collegamenti con l'opzione "Esegui come amministratore" spuntata.

Successivamente alla prima installazione o a un aggiornamento, eseguire prima le procedure dalla macchina principale Server e confermare l'eventuale adeguamento degli archivi. Indicare eventualmente il numero della postazione (che deve essere assolutamente univoco fra tutte le postazioni, Server compreso) e, se richiesto, il tipo di sistema operativo. Arrivare almeno al menù principale e poi, se desiderato, chiudere la procedura sul Server.

Successivamente possono essere eseguite le procedure dalle eventuali postazioni aggiuntive (ovviamente il Server deve essere acceso e disponibile) e indicare eventualmente il numero della postazione (che deve essere assolutamente univoco fra tutte le postazioni, Server compreso) e, se richiesto, il tipo di sistema operativo.

Per disinstallare le procedure EASY-WIN è sufficiente eliminare la cartella EASYWINS sul Server e le icone relative presenti sul desktop.

Easy System Snc, Via Matteotti,1 - 26022 Castelverde (CR)
tel. 0372-427509, email info@easy-system.it

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito **https://www.easy-system.it/**